

## SUPERMAGRO – Biofertilizante

Prepara em tambor de 100 Litros, de plástico ou cimento amianto, manter semi- aberto, com a tampa um pouco erguida de maneira que escapem os gases mas não entre chuva.

A água deve ser limpa e o esterco de animais que não tenham recebido tratamento com remédios. Manter o tambor na sombra.

Mexer bem o produto todo o dia ou pelo menos a cada 2 dias.

### **ROTEIRO DA PRÁTICA:**

1º DIA: Colocar 20 kg de esterco fresco no tambor, 1 litros de leite, 0,5 kg de melaço e 30 litros de água limpa. Mexer bem e depois deixar fermentar por 3 dias. ....../.....

4º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

7º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

10º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

13º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

16º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

19º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

22º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

25º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

28º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 100g de cinza, 2L de leite e 1 kg de melado...../.....

31º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

34º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

37º DIA: Desmanchar em um pouco de água morna o composto mineral e despejar no tambor. Acrescentar mais 50g de cinza, 1L de leite e 0,5 kg de melado...../.....

Completar o tambor com água e deixar terminar a fermentação que dura em torno de um mês, dependendo da temperatura. Armazenar em vasilhas plásticas até um ano.

Aplica-se de 3 a 4%, até 8 vezes durante o ciclo vegetativo. Iniciar com a dose menor.

P.S. Composto Mineral (Acido Bórico, Cloreto de cálcio, Molibdato de sódio, Sulfato de cobalto, Sulfato de cobre, Sulfato ferroso, Sulfato de magnésio, Sulfato de manganês, Sulfato de zinco e Fosfato natural). Adquire-se na ECOSERRA em Lages: 49 32244699 o Kit para fazer 200 Litros. [cooperativaecoserra@yahoo.com.br](mailto:cooperativaecoserra@yahoo.com.br)